



Archicad

START UP GUIDE




目次

Archicad のダウンロードから起動までの手順	2
Graphisoft ID の登録	2
Archicad / Archicad Solo のダウンロード	4
動作環境	4
インストール手順	5
ライセンスタイプの確認	12
ハードウェアキー	13
ソフトウェアキー	13
ハードウェアキー：シングルライセンス	16
Archicad の起動	16
ライセンスのアップデート	16
License Manager Tool	16
License Manager Tool のインストール	16
License Manager Tool でサインインができない時	17
ソフトウェアキー：シングルライセンス	22
ソフトウェアキーのシングルライセンスで最初に Archicad を起動するまでの手順	22
カンパニーアカウントの作成	22
Graphisoft ID の登録	22
認証キーの設定とライセンスのダウンロード	24
License Manager Tool でサインインができない時	26
他の PC でライセンスを使用する時	29
ライセンスプールの管理	32
メンバーの Graphisoft ID を追加する	32
Graphisoft ID カンパニーアカウントの管理者の変更	32
ライセンスの利用状況の確認	33
ハードウェアキー：ネットワークライセンス	34
License Manager Tool	34
ライセンスのアップデート	34
License Manager Tool	34
License Manager Tool のインストール	35
License Manager Tool でサインインができない時	35
ライセンスサーバーの設定	38
ライセンスサーバー側でアクセスできるクライアント PC を指定する設定	39
クライアント PC 側で接続先のライセンスサーバーを指定する設定	39
ソフトウェアキー：ネットワークライセンス	42
カンパニーアカウントの作成	42
Graphisoft ID の登録	42
認証キーの設定とライセンスのダウンロード	44
License Manager Tool でサインインができない時	46
ライセンスサーバーの設定	50
ライセンスサーバー側でアクセスできるクライアント PC を指定する設定	51
クライアント PC 側で接続先のライセンスサーバーを指定する設定	51
ライセンスサーバーの移行手順	51

ARCHICAD

ダウンロードから起動まで



Archicad のダウンロードから起動までの手順

- 1 Graphisoft ID の登録（Graphisoft ID をお持ちの場合は 2 番に進みます）
- 2 Archicad / Archicad Solo のダウンロード
- 3 Archicad / Archicad Solo のインストール
- 4 ライセンスの設定 - ライセンスタイプの確認
- 5 ライセンスタイプごとの設定手順
 - 5.1 ハードウェアキーの設定
 - 5.2 ソフトウェアキーの設定
 - 5.2.1 Graphisoft ID の登録（未作成の場合）
 - 5.2.2 認証キーの設定

Graphisoft ID の登録

1. Graphisoft ID 登録ページ（<https://graphisoftid.graphisoft.com/>）を開き、[Graphisoft ID を作成]をクリックしてください。



2. Graphisoft ID を作成ページですべての項目の入力が完了したら、[Graphisoft ID の作成]をクリックします。
※パスワードの必要条件をご確認ください。

パスワードの条件

- パスワードは半角 12 文字以上
- 英大文字・英小文字・数字・**記号**それぞれを最低 1 文字ずつ含む必要があります。

「このメールアドレスは登録済みです。サインインしてください」と表示される場合は、すでに Graphisoft ID が登録済みですので、サインインへ進んでください。

3.次の画面になりましたら、メールボックスを確認してください。

メールアドレスを検証

メールに送られる認証リンクをクリックして、メールアドレスの認証を行ってください。

検証リンクを送信

メールアドレスの認証は済んでいます

キャンセル

4.メール内にあります[メールの確認]をクリックします。

GRAPHISOFT
A NEMETSCHKE COMPANY

メールアドレスの確認をお願いします

Graphisoftオンラインサービスにご関心をお持ちいただきありがとうございます。
ボタンをクリックして、メールアドレスを確認し、登録を完了してください。

メールの確認

Graphisoft チーム

[Graphisoft ID | サポート | プライバシーポリシー](#)
GRAPHISOFT SE | Záhony u.7.(GRAPHISOFT Park 1.)1031 Budapest, Hungary
Commercial register:01-20-000001 | VAT number:HU13615556

5.Graphisoft ID のサインイン画面が開きましたら、サインインをして登録完了となります。

GRAPHISOFT
A NEMETSCHKE COMPANY

Graphisoft IDでサインイン
Graphisoftの製品・サービスにアクセス

メールアドレス

サインイン

Graphisoft IDを作成

Archicad / Archicad Solo のダウンロード

※Archicad Solo のライセンスでは Archicad は起動できませんのでご所有のライセンスとダウンロードする製品が揃っていることをご確認ください！

<https://graphisoft.com/jp/resources-and-support/downloads>

1. 製品、バージョン、プラットフォーム（OS）を選択してダウンロードをクリックします。
Solo はバージョン欄の「旧バージョンとその他の製品タイプ」をクリックして選択
2. Graphisoft ID でサインインをしていない場合はサインインをします。
3. 保存ダイアログが表示されましたらデスクトップに保存を指定してダウンロードをスタートします。

動作環境

Archicad 26 /Archicad26 Solo のものです。最新情報は [WEB の動作環境](#) をご確認ください。

プロジェクト規模	推奨動作環境	
	小・中規模	大規模
	例：一般的な集合住宅、住宅、事務所ビル	例：超高層、総合病院などの大規模または複雑なプロジェクト
CPU	Intel Core i7	Intel Core i9
	AMD Ryzen 7	AMD Ryzen 9
	Apple シリコン M1 Pro	Apple シリコン M1 Max
メモリ	32GB 以上	64GB 以上
ハードディスク	NVMe SSD	NVMe SSD
グラフィックカード	4 GB VRAM DirectX11 互換のグラフィックカード	8 GB VRAM DirectX11 互換のグラフィックカード
	※ CPU オンボード（内蔵）グラフィックカードでは動作が保証されていませんので、使用を避けてください。 推奨グラフィックカードの詳細はこちらをご確認ください： https://graphisoft.com/jp/videocards	
ディスプレイ解像度	2 K (2560 × 1600)	5 K (5120 × 2880)
オペレーティングシステム	Windows 11 64-bit	
	macOS 12.5	
インターネット環境	Archicad アップデートのダウンロード、遠隔地での BIMcloud への接続のために高速のインターネットアクセス必須	
プロテクションキー	起動するためには、有効な Archicad 26 ライセンスを含む CodeMeter ハードウェアプロテクションキー、または、CodeMeter ソフトウェアキーが必要となります	

※動作環境の詳細については[推奨されるハードウェア](#)をご確認ください。

※Archicad の以前のバージョンの動作環境については[こちら](#)をご覧ください（英語ページ）。

インストール手順

1. インストールウィザードの開始

[GRAPHISOFT Archicad をインストール] をクリックして、Archicad インストールウィザードを開始します。

※インストールが開始されない場合は、動作環境の確認およびOSのユーザー権限が管理者権限であるかを確認してください。

2. ようこそ画面

インストールを続行する前に、実行中の全てのプログラムを閉じてください。[次へ] をクリックして続行します。




3. ライセンス契約

ライセンス契約をよく読んで、「同意します」を選択し、「次へ」をクリックします。



4. プログラムフォルダの選択


このページで、インストール先のファイルパスを指定します。通常デフォルトで指示されるパスを選択すると、今後のアップデートインストールに手間がかかりません。ファイルパスを確定しましたら、[次へ]をクリックします。



5. セットアップタイプを選択

「標準」インストールオプション（推奨）では、**Archicad** とその全てのコンポーネント（ライブラリ、マニュアル、**Archicad** ヘルプなど）がインストールされます。

また、「カスタム」インストールオプションを選択すると、特定のプログラムコンポーネントのみインストールされます。選択して [次へ] をクリックします。




6. インストール概要

この画面では選択した設定を案内しています。[戻る] をクリックすれば、必要に応じてインストール設定を修正できます。問題が無ければ [インストール] をクリックしてインストールを開始します。



7. インストール中

ハードウェア構成によっては、このプロセスに数分かかることがあります。他のコンポーネントに加えて、ライセンスキードライバ (CodeMeter ドライバおよび WIBU ドライバ)、BIMx Desktop Viewer、および License Manager Tool が全てバックグラウンドでインストールされます。



8. ショートカット/自動更新

ここで、Archicad のデスクトップショートカットを作成できます。また、[アップデートの確認を自動で行う]（デフォルトではオン）の設定を確認します。[次へ] をクリックして選択を確定します。



9. Archicad パッケージに関する情報

Archicad でアップデートがある場合はここで表示されます。




10. インストールの完了

[終了] をクリックして、インストールプロセスを完了します。コンピュータを再起動するように指示される場合があります。




11. 再起動

再起動しましたら、次のページのライセンスの設定に進みます。ライセンスタイプを確認して、該当のページに進んでください。



ライセンス



ライセンスタイプの確認

Archicad のライセンスキーのタイプの確認をします。


製品版のライセンスタイプはハードウェアキーとソフトウェアキーの 2 種類あります。

また製品版ライセンスは Archicad ライセンスが 1 ライセンスのみのシングルライセンスと複数のライセンスが入ったネットワークライセンスがあります。ネットワークライセンスはライセンスサーバーとなる PC に装着し、ネットワーク経由で各パソコンからライセンスに接続します。

また無償で提供しています体験版や教育版のライセンスタイプはシリアル番号になります。

ライセンスタイプ	シングルライセンス	ネットワークライセンス
ハードウェアキー	Archicad を起動する PC にライセンスキーを装着	ライセンスサーバーにライセンスキーを装着
ソフトウェアキー	Archicad を起動する PC にライセンスファイルをダウンロード	ライセンスサーバーへライセンスファイルをダウンロード
シリアル番号（教育版または体験版）	Archicad を起動する PC でシリアル番号を入力	
デモモード（保存ができないモード）		

ご購入の製品およびライセンス情報はグラフィソフトからお送りしました「ご購入ライセンス情報」の書類をご確認ください！




ハードウェアキー

直接、PC に装着する USB タイプのライセンスキーです。ハードウェアキー内部にライセンス情報が書き込まれており、複数の PC で Archicad を使う際に装着するだけの手軽さでライセンスの移動が簡単です。



ハードウェアキーシングルライセンス




ハードウェアキーネットワークライセンス

ソフトウェアキー

Archicad のライセンス情報ファイルです。このライセンス情報ファイルが存在する PC で Archicad を起動することができます。他の PC へライセンスを移動させるときは License Manager Tool を使い、クラウド上にあるライセンスプールへアップロード→別の PC でライセンス情報ファイルのダウンロードを行います。



ソフトウェアキーシングルライセンス



ソフトウェアキーネットワークライセンス



注意 CAUTION

ソフトウェアキーを紛失してしまう
事案が多発しています

- ・ PC の初期化、復元(リカバリー)
- ・ 買い替え(古いパソコンにキーをダウンロードしたまま処分)

ソフトウェアキーはライセンスのファイルです

ダウンロードされたパソコンで上記作業を行うとライセンス情報が
消失してしまいます

必ずソフトウェアキーをライセンスプールへアップロードして頂き

上記作業を行ってくださいようお願いいたします

ハードウェアキー シングルライセンス



ハードウェアキー：シングルライセンス

Archicad の起動

USB タイプのハードウェアキーは、Archicad を起動するマシンに直接装着して使用します。通常は Archicad をインストール後にハードウェアキーを装着するだけで、Archicad の使用が開始できます。



ライセンスのアップデート

Archicad のアップグレード時には、License Manager Tool を使用して、USB 内の情報の書き換えを行います。

License Manager Tool およびライセンスのドライバである CodeMeter および WIBU は Archicad のインストール時に同時にインストールされます。

もし、インストールされていない場合はこちらからダウンロードいただき、インストールを行ってください。

License Manager Tool とともに、CodeMeter/WIBU ドライバがインストールされます。

License Manager Tool

[Windows]

<https://graphisoft.com/jp/downloads/licensing/help/pc>

[Mac]

<https://graphisoft.com/jp/downloads/licensing/help/mac>

ダウンロード方法

1. Windows 版もしくは macOS 版をクリックします。
2. Windows 版は保存または、名前をつけて保存を指定してパソコン内へインストールプログラムを保存します。
macOS 版はクリックしますとダウンロードが開始され、デフォルトのダウンロードフォルダに保存されます。

動作環境

Windows 8 以降

mac OS 10.12 以降

最小ハードウェア

プロセッサ： 64 ビット プロセッサ

メモリ： 2GB

空きディスク容量： インストールには 200MB 以上のディスク空き容量が必要です

ディスプレイ： 1024x768 解像度以上

License Manager Tool のインストール

[Windows]

1. ハードウェアキーは、License Manager Tool のインストール時には取り外してください。
2. インストールウィザードを起動してツールをインストールしてください。
3. CodeMeter キーのドライバのインストール後、このツールを実行する前にコンピュータを再起動する必要があります。

インストール後、ツールは次のフォルダにコピーされます： 'C : \Program Files\GRAPHISOFT\License Manager Tool'

[macOS]

1. ハードウェアキーは、License Manager Tool のインストール時には取り外してください。
2. インストールウィザードを起動してツールをインストールしてください。
3. CodeMeter キーのドライバのインストール後、このツールを実行する前にコンピュータを再起動する必要があります。

インストール後、ツールは次のフォルダにコピーされます： '/Applications/GRAPHISOFT/License Manager Tool'

注記： macOS での License Manager Tool のアンインストールには次のフォルダのアンインストーラーを実行します。

： '/Applications/GRAPHISOFT/License Manager Tool/Uninstall.LMT'

License Manager Tool でサインインができない時

1. PC の時間が標準時とズレている場合は、時間を合わせてください。
2. ブラウザから <https://graphisoftid.graphisoft.com/> へサインインができるかを確認してください。サインインができない場合は、Graphisoft ID のパスワードなどの再設定などをお試しください。
3. License Manager Tool が以下のサービスとの通信およびポートを利用できる必要があります。ファイアウォールおよびプロキシなどによりネットワーク通信の制限を行っている場合は License Manager Tool が下記のサービスと通信できる設定を行ってください。

通信のテストを行うには、下記のアドレスをブラウザに入力します。何か、**エラーメッセージが表示されました、接続は成功していますが**、砂時計しか表示されないなど、ブラウザが待機中でしたら接続ができていませんので、再度、下記のサービスに接続できるよう設定を確認してください。

サービス

<https://activity-api.graphisoft.com>
<https://bimx-api.graphisoft.com>
<https://graphisoftid.graphisoft.com>
<https://graphisoftid-api.graphisoft.com>
<https://licensemanager.graphisoft.com>
<https://logger.graphisoft.com>
<https://ruleservice-api.graphisoft.com>
<https://idproxy.graphisoft.com>
<https://id.graphisoft.com>
<https://idproxy.graphisoft.com>
<https://licensemanagement.graphisoft.com>
<https://companymanagement.graphisoft.com>
<https://companymanagement-api.graphisoft.com>

ポート

443
80

4. ウィルスバスターなどのセキュリティソフトの除外設定で次のフォルダの除外の設定をします。

C:\Program Files (x86)\CodeMeter
C:\Program Files\CodeMeter
C:\Program Files\Graphisoft\License Manager Tool
C:\ProgramData\CodeMeter


5. 信頼済みサイトに設定してください。

[Windows での解決策 1]

インターネットオプションを開きます。

※Windows の検索ボックスからインターネットオプションと入力して検索して開けます

- ① セキュリティタブをクリックします。
- ② 「信頼済みサイト」のページの「サイト」を開きます。
- ③ 登録したい URL (*.graphisoft.com) を入力し追加します。
- ④ 追加できましたら閉じるをクリックして終了します。



[Windows での解決策 2]

システム管理者によって管理されているような場合はローカルグループポリシーエディターで設定します。

ローカルグループポリシーエディターは、コマンドラインから開きます。

- ① スタートボタン横の検索ボックスまたは、スタートボタンが表示されている状態の上で `gpedit.msc` とタイプしてエンターを押します。
- ② ユーザーの構成>管理用テンプレート>Windows コンポーネント>Internet Explorer>インターネットコントロールパネル>セキュリティページ

- ③ サイトとゾーンの割り当て一覧を開き、「有効」をチェックし「表示」ボタンをクリックします。

サイトとゾーンの割り当て一覧

前の設定(P) 次の設定(N)

○ 未構成(C) コメント:

☒ 有効(E)

○ 無効(D)

サポートされるバージョン: Windows XP Service Pack 2 または Windows Server 2003 Service Pack 1 で Internet Explorer 6.0 以降

オプション: ヘルプ:

ここにゾーンの割り当てを入力してください。 **表示...**

このポリシー設定を使うと、特定のセキュリティゾーンと関連付けるサイトの一覧を管理できます。これらのゾーン番号にはセキュリティ設定が関連付けられており、それがゾーン内のサイトすべてに適用されます。

Internet Explorer にはセキュリティゾーンが 4 つあり、1 から 4 の番号が付けられています。このポリシー設定はこれらの番号を使ってサイトとゾーンを関連付けます。セキュリティゾーンは次のとおりです。(1) イン트라ネットゾーン、(2) 信頼済みサイトゾーン、(3) インターネットゾーン、および(4) 制限付きゾーンです。各ゾーンのセキュリティ設定は他のポリシー設定を使って設定できます。既定の設定は次のとおりです。信頼済みサイトゾーン (低)、イン트라ネットゾーン (中低)、インターネット (中)、および制限付きサイトゾーン (高) です。(ローカル コンピューター ゾーンおよびロックダウンされている同等のゾーンには、ローカル コンピューターを保護するために特別なセキュリティ設定があります)。

このポリシー設定を有効にすると、サイトの一覧と関連するゾーン番号を入力できます。サイトとゾーンを関連付けることにより、指定されたゾーンのセキュリティ設定が確実にサイトに適用されます。一覧に追加する各エントリに対し、以下の情報を入力してください。

OK キャンセル 適用(A)

- ④ 値の名前に「graphisoft.com」、値に「2」を入れて OK します。

表示するコンテンツ

ここにゾーンの割り当てを入力してください。

	値の名前	値
+	graphisoft.com	2
-		

OK(O) キャンセル(C)

ソフトウェアキー シングルライセンス



ソフトウェアキー：シングルライセンス

ソフトウェアキーのシングルライセンスで最初に Archicad を起動するまでの手順

- ① 会社のライセンス管理用である「カンパニーアカウント」の Graphisoft ID の作成
- ② 認証キーの設定とライセンスのダウンロード
- ③ Archicad の起動

ソフトウェアライセンスは 1 度ダウンロードしますと、「ライセンスのアップロード」を行うまで PC 内に保持されます。



カンパニーアカウントの作成

Graphisoft ID の登録

1. Graphisoft ID 登録ページ (<https://graphisoftid.graphisoft.com/>) を開き、[Graphisoft ID を作成]をクリックしてください。

2. Graphisoft ID を作成ページですべての項目の入力が完了したら、[Graphisoft ID の作成]をクリックします。

※パスワードの必要条件をご確認ください。

パスワードの条件

- パスワードは半角 12 文字以上
- 英大文字・英小文字・数字・記号それぞれを最低 1 文字ずつ含む必要があります。

「このメールアドレスは登録済みです。サインインしてください」と表示される場合は、すでに Graphisoft ID が登録済みですので、サインインへ進んでください。

3.次の画面になりましたら、メールボックスを確認してください。



4.メール内にあります[メールの確認]をクリックします。




5.Graphisoft ID のサインイン画面が開きましたら、サインインをして登録完了となります。




認証キーの設定とライセンスのダウンロード

- ・ 認証キーの入力のため、グラフィソフトからお送りしました書類「認証キーのお知らせ」をご用意ください！



1. License Manager Tool を起動し、Graphisoft ID へサインインします。



※サインインの画面が表示されない場合、インターネットオプション>セキュリティで信頼済みサイトに「*.graphisoft.com」を追加してください。詳しくは次項の License Manager Tool でサインインできない時をご覧ください。


2. License Manager Tool で初回のサインインの時に認証キーを入力し関連付けを行います。

認証キーを関連付けすることによりカンパニアカウント管理者 ID となります。



認証キーはグラフィソフトからお送りしました書類をご確認ください

3. カンパニアアカウント名を入力（カンパニアアカウントを作成）。



4. [ダウンロード]ボタンを押してダウンロードを開始します。次回より License Manager Tool を起動し、サインインをするだけでライセンスのダウンロード/アップロードが行えるようになります。



5. 「正常にダウンロードが完了しました」のメッセージが表示されましたらライセンスのダウンロードに成功です。このまま Archicad が使用可能になりました。



ソフトウェアライセンスはライセンス情報のファイルです。
PC の初期化や廃棄をしますとライセンス情報が消えます。必ずライセンスプールへアップロード
を行ってから初期化や廃棄をしましょう。

License Manager Tool でサインインができない時

1. PC の時間が標準時とズレている場合は、時間を合わせてください。
2. ブラウザから <https://graphisoftid.graphisoft.com/> へサインインができるかを確認してください。サインインができない場合は、Graphisoft ID のパスワードなどの再設定などをお試しください。
3. License Manager Tool が以下のサービスとの通信およびポートを利用できる必要があります。ファイアウォールおよびプロキシなどによりネットワーク通信の制限を行っている場合は License Manager Tool が下記のサービスと通信できる設定を行ってください。

通信のテストを行うには、下記のアドレスをブラウザに入力します。何か、**エラーメッセージが表示されましたら、接続は成功していますが、砂時計しか表示されない**など、ブラウザが待機中でしたら接続ができていませんので、再度、下記のサービスに接続できるよう設定を確認してください。

サービス (以下 13 のサービス)

https://activity-api.graphisoft.com
https://bimx-api.graphisoft.com
https://graphisoftid.graphisoft.com
https://graphisoftid-api.graphisoft.com
https://licensemanager.graphisoft.com
https://logger.graphisoft.com
https://ruleservice-api.graphisoft.com
https://idproxy.graphisoft.com
https://id.graphisoft.com
https://idproxy.graphisoft.com
https://licensemanagement.graphisoft.com
https://companymanagement.graphisoft.com
https://companymanagement-api.graphisoft.com

ポート

443
80

4. ウィルスバスターなどのセキュリティソフトの除外設定で次のフォルダの除外の設定をします。

C:\Program Files (x86)\CodeMeter
C:\Program Files\CodeMeter
C:\Program Files\Graphisoft\License Manager Tool
C:\ProgramData\CodeMeter


5. 信頼済みサイトに設定してください。

[Windows での解決策 1]

インターネットオプションを開きます。

※Windows の検索ボックスからインターネットオプションと入力して検索して開けます

- ① セキュリティタブをクリックします。
- ② 「信頼済みサイト」のページの「サイト」を開きます。
- ③ 登録したい URL (*.graphisoft.com) を入力し追加します。
- ④ 追加できたら閉じるをクリックして終了します。



[Windows での解決策 2]

システム管理者によって管理されているような場合はローカルグループポリシーディタで設定します。

ローカルグループポリシーエディタは、コマンドラインから開きます。

- ① スタートボタン横の検索ボックスまたは、スタートボタンが表示されている状態の上で `gpedit.msc` とタイプしてエンターを押します。
- ② ユーザーの構成 > 管理用テンプレート > **Windows** コンポーネント > **Internet Explorer** > インターネットコントロールパネル > セキュリティページ
- ③ サイトとゾーンの割り当て一覧を開き、「有効」をチェックし「表示」ボタンをクリックします。

サイトとゾーンの割り当て一覧

前の設定(P) 次の設定(N)

☐ 未構成(C) コメント:
☒ 有効(E)
☐ 無効(D)

サポートされるバージョン: Windows XP Service Pack 2 または Windows Server 2003 Service Pack 1 で Internet Explorer 6.0 以降

オプション: ヘルプ:

ここにゾーンの割り当てを入力してください。 表示...

このポリシー設定を使うと、特定のセキュリティゾーンと関連付けるサイトの一覧を管理できます。これらのゾーン番号にはセキュリティ設定が関連付けられており、それがゾーン内のサイトすべてに適用されます。

Internet Explorer にはセキュリティゾーンが 4 つあり、1 から 4 の番号が付けられています。このポリシー設定はこれらの番号を使ってサイトとゾーンを関連付けます。セキュリティゾーンは次のとおりです。(1) イン트라ネットゾーン、(2) 信頼済みサイトゾーン、(3) インターネットゾーン、および(4) 制限付きゾーンです。各ゾーンのセキュリティ設定は他のポリシー設定を使って設定できます。既定の設定は次のとおりです。信頼済みサイトゾーン(低)、イン트라ネットゾーン(中低)、インターネット(中)、および制限付きサイトゾーン(高)です。(ローカル コンピューター ゾーンおよびロックダウンされている同等のゾーンには、ローカル コンピューターを保護するために特別なセキュリティ設定があります)。

このポリシー設定を有効にすると、サイトの一覧と関連するゾーン番号を入力できます。サイトとゾーンを関連付けることにより、指定されたゾーンのセキュリティ設定が確実にサイトに適用されます。一覧に追加する各エントリに対し、以下の情報を入力してください。

OK キャンセル 適用(A)

④ 値の名前に「graphisoft.com」、値に「2」を入れて OK します。

表示するコンテンツ

ここにゾーンの割り当てを入力してください。


	値の名前	値
✎	graphisoft.com	2
*		

OK(O) キャンセル(C)


他の PC でライセンスを使用する時

1. 現在ライセンスがダウンロードされている PC からライセンスをライセンスプールへアップロードします。
2. 別の PC でライセンスをダウンロードします。

1. ライセンスがダウンロードされている PC で License Manager Tool を起動し、Graphisoft ID でサインインします。




2. サインインができましたら[アップロード]をクリックします。



3.Archicad を起動したい PC で License Manager Tool を起動し、サインインします。

4.サインインができましたら[ダウンロード]をクリックします。



注意

CAUTION

ソフトウェアキーを紛失してしまう
事故が多発しています

- ・ PC の初期化、復元(リカバリー)
- ・ 買い替え(古いパソコンにキーをダウンロードしたまま処分)

ソフトウェアキーはライセンスのファイルです

ダウンロードされたパソコンで上記作業を行うとライセンス情報が
消失してしまいます

必ずソフトウェアキーをライセンスプールへアップロードして頂き

上記作業を行ってくださいようお願いいたします

ライセンスプールの管理

ライセンスプール管理は下記の URL よりサインインします。

https://graphisoftid.graphisoft.com/

メンバーの Graphisoft ID を追加する

① 複数のスタッフでソフトウェアキーを共有する場合は、各スタッフの Graphisoft ID をメンバーとして追加します。カンパニー & メンバーページを開きます。



② カンパニー情報ページでメンバーの Graphisoft ID として登録されているメールアドレスを入力し、招待を送信します。招待するメールアドレスは Graphisoft ID として登録済みである必要があります。



Graphisoft ID カンパニーアカウントの管理者の変更

「カンパニー情報」>管理者権限を開き、新しい管理者をメンバーの中より指定します。

Taro

T

カンパニー情報

このページでは、Graphisoft IDのカンパニー情報を管理することができます。
このカンパニーでのあなたの現在の役割はAdministratorです。

会社名

リノバ パートナース

変更

管理者②

Taro GS

管理者メールアドレス

gs@.com

変更

カンパニーメンバー

このページでは、あなたのカンパニーのメンバーを確認し、必要に応じてカンパニーアカウントから切断することができます。注記:ユーザーリストを更新するには、このページを再読み込みしてください。

新メンバーを招待

複数のメンバーを招待するには、メールアドレスを「;」で区切って入力します
例: bob@gsid.com; tom@gsid.com

gsjp_ppp@gmail.com

招待を送信

+

ライセンスの利用状況の確認

ライセンスをダウンロードしている PC は「ライセンス」から「ライセンスプール」ページを開いて確認していただけます。

ようこそ GSTaroさん

バージョン情報では、お客様の製品およびアカウントに関するすべての重要な情報をご覧いただけます。

個人プロフィール

名前、メールアドレス、パスワードの編集可能、アカウントの削除

カンパニー & メンバー

会社情報、管理者、メンバー招待の

ライセンス

ライセンスの割り当て、デバイスからのライセンスのリリースを行います。

Taro GS

gsshouyou@gmail.com

アカウント管理

個人プロフィール

カンパニー & メンバー

ライセンス

サインアウト

Graphisoft website

Graphisoft Learn

Graphisoft Community

個人情報

会社情報

ライセンスプール

オンラインサービス

検索

ライセンスプール

ソフトウェアキー ハードウェアキー オンラインヘルプ

管理者としてログインしています。

これらは使用可能なソフトウェアプロテクトキーです。GRAPHISOFT License Manager Toolを使用して、コンピュータにダウンロードできます。必要なくなったソフトウェアキーは、ライセンスプールにアップロードすることができます。

☐ 期限切れを隠す


filter

<input type="checkbox"/> プロテクトキーID	製品	使用可能	ダウンロードメンバー	コンピュータ名 (プロテクトキーシリアルナンバー)
SW0000016006		全員	masaki murata	MURATA-LENOVO (128-10591973)
SW0000033962		全員		

[About](#)
[Privacy Policy](#)
[Terms of Use](#)

ハードウェアキー


ネットワークライセンス



ハードウェアキー：ネットワークライセンス

USB タイプのハードウェアキーをライセンスサーバーとなるマシンに装着して使用します。Archicad のアップグレード時には、License Manager Tool を使用して、USB 内の情報の書き換えを行います。

- ① License Manager Tool をライセンスサーバーへインストールします。
- ② ライセンスサーバーの設定をします。
- ③ ライセンスサーバーとなる PC にハードウェアキーを装着します。



License Manager Tool およびライセンスのドライバである CodeMeter および WIBU は Archicad のインストール時にインストールされています。もし、インストールされていない場合はこちらからダウンロードいただき、インストールを行ってください。License Manager Tool とともに、[CodeMeter/WIBU ドライバ](#)がインストールされます。

License Manager Tool

[Windows]

<https://graphisoft.com/downloads/licensing/help/jpn/pc?>

[Mac]

<https://graphisoft.com/downloads/licensing/help/JPN/mac>

ダウンロード方法

- 3.Windows 版もしくは macOS 版をクリックします。
- 4.Windows 版は保存または、名前をつけて保存を指定してパソコン内へインストールプログラムを保存します。
macOS 版はクリックしますとダウンロードが開始され、デフォルトのダウンロードフォルダに保存されます。

動作環境

Windows 8 以降
mac OS 10.12 以降

最小ハードウェア

プロセッサ： 64 ビット プロセッサ
メモリ： 2GB
空きディスク容量： インストールには 200MB 以上のディスク空き容量が必要です
ディスプレイ： 1024x768 解像度以上

ライセンスのアップデート

Archicad のアップグレード時には、License Manager Tool を使用して、USB 内の情報の書き換えを行います。License Manager Tool およびライセンスのドライバである CodeMeter および WIBU は Archicad のインストール時に同時にインストールされます。もし、インストールされていない場合はこちらからダウンロードいただき、インストールを行ってください。License Manager Tool とともに、[CodeMeter/WIBU ドライバ](#)がインストールされます。

License Manager Tool

[Windows]

<https://graphisoft.com/downloads/licensing/help/jpn/pc>

[Mac]

<https://graphisoft.com/downloads/licensing/help/JPN/mac>

ダウンロード方法

- 5.Windows 版もしくは macOS 版をクリックします。
- 6.Windows 版は保存または、名前をつけて保存を指定してパソコン内へインストールプログラムを保存します。
macOS 版はクリックしますとダウンロードが開始され、デフォルトのダウンロードフォルダに保存されます。

動作環境

Windows 8 以降

mac OS 10.12 以降

最小ハードウェア

プロセッサ： 64 ビット プロセッサ

メモリ： 2GB

空きディスク容量： インストールには 200MB 以上のディスク空き容量が必要です

ディスプレイ： 1024x768 解像度以上

License Manager Tool のインストール

[Windows]

1. ハードウェアキーは、License Manager Tool のインストール時には取り外してください。
2. インストールウィザードを起動してツールをインストールしてください。
3. CodeMeter キーのドライバのインストール後、このツールを実行する前にコンピュータを再起動する必要があります。

インストール後、ツールは次のフォルダにコピーされます： 'C : \Program Files\GRAPHISOFT\License Manager Tool'

[macOS]

1. ハードウェアキーは、License Manager Tool のインストール時には取り外してください。
2. インストールウィザードを起動してツールをインストールしてください。
3. CodeMeter キーのドライバのインストール後、このツールを実行する前にコンピュータを再起動する必要があります。

インストール後、ツールは次のフォルダにコピーされます： '/Applications/GRAPHISOFT/License Manager Tool'

注記： macOS での License Manager Tool のアンインストールには次のフォルダのアンインストーラーを実行します。

： '/Applications/GRAPHISOFT/License Manager Tool/Uninstall.LMT'

License Manager Tool でサインインができない時

1. PC の時間が標準時とズレている場合は、時間を合わせてください。
2. ブラウザから <https://graphisoftid.graphisoft.com/> へサインインができるかを確認してください。サインインができない場合は、Graphisoft ID のパスワードなどの再設定などをお試しください。
3. License Manager Tool が以下のサービスとの通信およびポートを利用する必要があります。ファイアウォールおよびプロキシなどによりネットワーク通信の制限を行っている場合は License Manager Tool が下記のサービスと通信できる設定を行ってください。

通信のテストを行うには、下記のアドレスをブラウザに入力します。何か、**エラーメッセージが表示されました、接続は成功していますが、砂時計しか表示されない**など、ブラウザが待機中でしたら接続ができていませんので、再度、下記のサービスに接続できるよう設定を確認してください。

サービス

<https://activity-api.graphisoft.com>
<https://bimx-api.graphisoft.com>
<https://graphisoftid.graphisoft.com>
<https://graphisoftid-api.graphisoft.com>
<https://licensemanager.graphisoft.com>
<https://logger.graphisoft.com>
<https://ruleservice-api.graphisoft.com>
<https://idproxy.graphisoft.com>
<https://id.graphisoft.com>
<https://idproxy.graphisoft.com>
<https://licensemanagement.graphisoft.com>
<https://companymanagement.graphisoft.com>
<https://companymanagement-api.graphisoft.com>

ポート

443

80

4. ウィルスバスターなどのセキュリティソフトの除外設定で次のフォルダの除外の設定をします。

C:\Program Files (x86)\CodeMeter

C:\Program Files\CodeMeter

C:\Program Files\Graphisoft\License Manager Tool

C:\ProgramData\CodeMeter


5. 信頼済みサイトに設定してください。

[Windows での解決策 1]

インターネットオプションを開きます。

※Windows の検索ボックスからインターネットオプションと入力して検索して開けます

- ① セキュリティタブをクリックします。
- ② 「信頼済みサイト」のページの「サイト」を開きます。
- ③ 登録したい URL (*.graphisoft.com) を入力し追加します。
- ④ 追加できたら閉じるをクリックして終了します。




[Windows での解決策 2]

システム管理者によって管理されているような場合はローカルグループポリシーディターで設定します。

ローカルグループポリシーエディターは、コマンドラインから開きます。

- ① スタートボタン横の検索ボックスまたは、スタートボタンが表示されている状態の上で **gpedit.msc** とタイプしてエンターを押します。
- ② ユーザーの構成 > 管理用テンプレート > **Windows** コンポーネント > **Internet Explorer** > インターネットコントロールパネル > セキュリティページ
- ③ サイトとゾーンの割り当て一覧を開き、「有効」をチェックし「表示」ボタンをクリックします。



- ④ 値の名前に「**graphisoft.com**」、値に「**2**」を入れて OK します。



ライセンスサーバーの設定

1.CodeMeter Control Center から Web Admin を開きます。

※Mac は Finder を開き、[アプリケーション]>CodeMeter を開きます。



2.Web Admin が開きましたら、設定>サーバ > サーバアクセス と進みます。



3.ネットワークサーバーの「可」にチェックを入れ、[適用]ボタンをクリックしてください。



※WAN からも接続を受け付ける場合は、
CmWAN サーバ「可」にもチェックを入れてください。

4.ハードウェアキーをライセンスサーバーに装着して完了です。

各クライアント PC で Archicad の起動を確認してください。

ライセンスサーバー側でアクセスできるクライアント PC を指定する設定

ライセンスアクセス許可とはライセンスを使用できるクライアント PC を限定する設定です。限定する必要がある場合だけ設定します。

[サーバ側でアクセスできるクライアントを制限する場合]ライセンスアクセス許可で、ライセンスを取得出来るクライアントを登録することができます。追加ボタンから、クライアントの PC 名、もしくは、IP アドレスを登録してください。



クライアント PC 側で接続先のライセンスサーバーを指定する設定


ライセンスサーバーとクライアント PC (Archicad が起動するクライアント PC) が同一 LAN 内にある場合は設定の必要はありません。

次のような場合に設定します。

- ・ セグメント越えや、何らかの要因でライセンスが取得出来ない場合
- ・ 複数のライセンスサーバーあり、特定のライセンスサーバーへ接続したい場合

1. Web Admin にて、[設定] > [基本] > [サーバ検索リスト] を開きます。

2. サーバ検索リストの「新しいサーバの追加」ボタンからライセンスサーバーのコンピュータ名、もしくは、IP アドレスを登録し、最後に「適用」をクリックしてください。1 番、2 番、3 番・・・の順の接続優先度となります。




ソフトウェアキー ネットワークライセンス



ソフトウェアキー：ネットワークライセンス

- ① 会社のライセンス管理用（カンパニアアカウント）の Graphisoft ID の作成
- ② License Manager Tool のインストール
- ③ 認証キーの設定とライセンスをライセンスサーバーへダウンロード
- ④ ライセンスサーバーの設定



カンパニアアカウントの作成

Graphisoft ID の登録

1. Graphisoft ID 登録ページ (<https://graphisoftid.graphisoft.com/>) を開き、[Graphisoft ID を作成]をクリックしてください。

2. Graphisoft ID を作成ページですべての項目の入力が完了しましたら、[Graphisoft ID の作成]をクリックします。

※パスワードの必要条件をご確認ください。

パスワードの条件

- パスワードは半角 12 文字以上
- 英大文字・英小文字・数字・**記号**それぞれを最低 1 文字ずつ含む必要があります。

「このメールアドレスは登録済みです。サインインしてください」と表示される場合は、すでに Graphisoft ID が登録済みですので、サインインへ進んでください。

3.次の画面になりましたら、メールボックスを確認してください。



4.メール内にあります[メールの確認]をクリックします。




5.Graphisoft ID のサインイン画面が開きましたら、サインインをして登録完了となります。




認証キーの設定とライセンスのダウンロード

- ・ 認証キーの入力のため、グラフィソフトからお送りしました書類「認証キーのお知らせ」をご用意ください！



1. License Manager Tool を起動し、Graphisoft ID へサインインします。



※サインインの画面が表示されない場合、Internet Explorer のツール>インターネットオプション>セキュリティで信頼済みサイトに「*.graphisoft.com」を追加してください。詳しくはナレッジセンターをご覧ください。

<https://support.graphisoft.co.jp/hc/ja/articles/115002502033>


2. License Manager Tool で初回のサインインの時に認証キーを入力し関連付けを行います。

認証キーを関連付けすることによりカンパニアカウント管理者 ID となります。



認証キーはグラフィソフトからお送りしました書類をご確認ください


3. カンパニアアカウント名を入力（カンパニアアカウントを作成）。



4. [ダウンロード]ボタンを押してダウンロードを開始します。次回より License Manager Tool を起動し、サインインをするだけでライセンスのダウンロード/アップロードが行えるようになります。



5. 「正常にダウンロードが完了しました」のメッセージが表示されましたらライセンスのダウンロードに成功です。このまま Archicad が使用可能になりました。



ライセンス情報のファイルのため、PC の初期化や廃棄をしますとライセンス情報が消えます。必ずライセンスプールへアップロードを行ってから初期化や廃棄をしましょう。

License Manager Tool でサインインができない時

1. PC の時間が標準時とズレている場合は、時間を合わせてください。
2. ブラウザから <https://graphisoftid.graphisoft.com/> へサインインができるかを確認してください。サインインができない場合は、Graphisoft ID のパスワードなどの再設定などをお試しください。
3. License Manager Tool が以下のサービスとの通信およびポートを利用できる必要があります。ファイアウォールおよびプロキシなどによりネットワーク通信の制限を行っている場合は License Manager Tool が下記のサービスと通信できる設定を行ってください。

通信のテストを行うには、下記のアドレスをブラウザに入力します。何か、**エラーメッセージが表示されましたら、接続は成功していますが、砂時計しか表示されないなど、ブラウザが待機中でしたら接続ができていませんので、再度、下記のサービスに接続できるよう設定を確認してください。**

サービス

<https://activity-api.graphisoft.com>
<https://bimx-api.graphisoft.com>
<https://graphisoftid.graphisoft.com>
<https://graphisoftid-api.graphisoft.com>
<https://licensemanager.graphisoft.com>
<https://logger.graphisoft.com>
<https://ruleservice-api.graphisoft.com>
<https://idproxy.graphisoft.com>
<https://id.graphisoft.com>
<https://idproxy.graphisoft.com>
<https://licensemanagement.graphisoft.com>
<https://companymanagement.graphisoft.com>
<https://companymanagement-api.graphisoft.com>

ポート

4. ウィルスバスターなどのセキュリティソフトの除外設定で次のフォルダの除外の設定をします。

C:\Program Files (x86)\CodeMeter

C:\Program Files\CodeMeter

C:\Program Files\Graphisoft\License Manager Tool

C:\ProgramData\CodeMeter


- 5.信頼済みサイトに設定してください。

[Windows での解決策 1]

インターネットオプションを開きます。

※Windows の検索ボックスからインターネットオプションと入力して検索して開けます

- ① セキュリティタブをクリックします。
- ② 「信頼済みサイト」のページの「サイト」を開きます。
- ③ 登録したい URL (*.graphisoft.com) を入力し追加します。
- ④ 追加できましたら閉じるをクリックして終了します。



[Windows での解決策 2]

システム管理者によって管理されているような場合はローカルグループポリシーディターで設定します。

ローカルグループポリシーエディターは、コマンドラインから開きます。

- ① スタートボタン横の検索ボックスまたは、スタートボタンが表示されている状態の上で **gpedit.msc** とタイプしてエンターを押します。
- ② ユーザーの構成 > 管理用テンプレート > **Windows** コンポーネント > **Internet Explorer** > インターネットコントロールパネル > セキュリティページ
- ③ サイトとゾーンの割り当て一覧を開き、「有効」をチェックし「表示」ボタンをクリックします。



- ④ 値の名前に「**graphisoft.com**」、値に「**2**」を入れて OK します。

表示するコンテンツ

ここにゾーンの割り当てを入力してください。


	値の名前	値
✎	graphisoft.com	2
*		

OK(O) キャンセル(C)

ライセンスサーバーの設定

1.CodeMeter Control Center から Web Admin を開きます。

※Mac は Finder を開き、[アプリケーション]>CodeMeter を開きます。



2.Web Admin が開きましたら、設定>サーバ > サーバアクセス と進みます。



3.ネットワークサーバーの「可」にチェックを入れ、[適用]ボタンをクリックしてください。



※WAN からも接続を受け付ける場合は、
CmWAN サーバ「可」にもチェックを入れてください。

4.ハードウェアキーをライセンスサーバーに装着して完了です。

各クライアント PC で Archicad の起動を確認してください。

ライセンスサーバー側でアクセスできるクライアント PC を指定する設定

ライセンスアクセス許可とはライセンスを使用できるクライアント PC を限定する設定です。限定する必要がある場合だけ設定します。

[サーバ側でアクセスできるクライアントを制限する場合]ライセンスアクセス許可で、ライセンスを取得出来るクライアントを登録することができます。追加ボタンから、クライアントの PC 名、もしくは、IP アドレスを登録してください。



クライアント PC 側で接続先のライセンスサーバーを指定する設定


ライセンスサーバーとクライアント PC（Archicad が起動するクライアント PC）が同一 LAN 内にある場合は設定の必要はありません。

次のような場合に設定します。

- ・ セグメント越えや、何らかの要因でライセンスが取得出来ない場合
- ・ 複数のライセンスサーバーあり、特定のライセンスサーバーへ接続したい場合

1.Web Admin にて、[設定] > [基本] > [サーバ検索リスト] を開きます。


2.サーバ検索リストの「新しいサーバの追加」ボタンからライセンスサーバーのコンピュータ名、もしくは、IP アドレスを登録し、最後に「適用」をクリックしてください。1 番、2 番、3 番・・・の順の接続優先度となります。




ライセンスサーバーの移行手順

1. 現在ライセンスがダウンロードされている PC からライセンスをライセンスプールへアップロードします。
2. 新しいライセンスサーバーPC でライセンスをダウンロードします。
3. 新しいライセンスサーバーでライセンスサーバーの設定（48P）を行います。

1. ライセンスがダウンロードされている PC で License Manager Tool を起動し、Graphisoft ID でサインインします。




2. サインインができましたら[アップロード]をクリックします。



3.ライセンスを使用したい PC で License Manager Tool を起動し、サインインします。

4.サインインができましたら[ダウンロード]をクリックします。



注意 CAUTION

ソフトウェアキーを紛失してしまう
事故が多発しています

- ・ PC の初期化、復元(リカバリー)
- ・ 買い替え(古いパソコンにキーをダウンロードしたまま処分)

ソフトウェアキーはライセンスのファイルです

ダウンロードされたパソコンで上記作業を行うとライセンス情報が
消失してしまいます

必ず ソフトウェアキーをライセンスプールへアップロードして頂き

上記作業を行ってくださいますようお願いいたします

発行・お問い合わせ
グラフィソフト ジャパン株式会社
〒107-0052
東京都港区赤坂 3-2-12 赤坂ノアビル 4F

<https://graphisoft.com/jp>

本書の全て、または一部を複製、加工することはできません。

2023/12/8 版

