

求積ツール_{for} ARCHICAD

Mac 版セットアップマニュアル

(Archicad25 対応版 Ver9)

この度は求積ツール for ARCHICAD (Archicad25 対応版)を
お求め頂きまして誠に有難うございます。

本商品のセットアップに関するご質問等につきましては、
メール support@epcot.co.jp または FAX 03-5723-6455 に
ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

サポート受付時間 10:00-12:00/13:00-17:00
(土日祝日及び弊社休業日を除く)

本セットアップマニュアルについて

本セットアップマニュアルは、求積ツール for ARCHICAD Mac 版(以下、本システムといいます)
を対象としています。

目次

1. セットアップのワークフロー	5
1.1. スタンドアロン版のセットアップ	5
1.2. ネットワーク版のセットアップ	5
2. 本システムのセットアップ	6
2.1. 本システムのインストール	6
2.2. コードメータドライバのインストール	9
3. ネットワーク版 サーバーの設定	13
3.1. コードメータドライバのインストール	13
3.2. コードメータの設定	14
4. 本システムの起動	16
5. アップデートとアンインストール	17
5.1. アップデート	17
5.2. アンインストール	17
5.2.1. アプリケーションの削除	17
5.2.2. ドキュメントの削除	18
6. マニュアル	19
6.1. PDF マニュアル	19
7. FAQ	20
7.1. セットアップが実行できない場合	20
7.1.1. エラーメッセージ「開発元が未確認のため開けません」が表示される	20
7.2. ネットワーク版でクライアント PC からコードメータを認識しない	21
7.3. サーバー上のコードメータライセンスを確認する	24
7.4. Archicad が「ARCHICAD25」フォルダ以外にインストールされている場合	27
8. サポートについて	29

1. セットアップのワークフロー

スタンドアロン版またはネットワーク版でセットアップのワークフローが異なります。

1.1. スタンドアロン版のセットアップ

- 1) 本システムをセットアップします。
- 2) Mac にコードメータドライバをセットアップします。

※コードメータドライバが既にインストールされている場合、セットアップは不要です。

1.2. ネットワーク版のセットアップ

- 1) 本システムをセットアップします。
- 2) クライアントの Mac にコードメータドライバをセットアップします。
※ コードメータドライバが既にインストールされている場合、セットアップは不要です。
- 3) サーバーにライセンス管理プログラムをセットアップします。

2. 本システムのセットアップ

※ 本システムのセットアップはスタンドアロン版及びネットワーク版共通です。

※ 予め Archicad25 又は Archicad25 Solo (以下、Archicad といいます) がインストールされている必要があります。

※ 本システムは、求積ツール Light for ARCHICAD (以下、Light 版といいます) と併用することはできません。Light 版がインストール済みの場合は、事前に Light 版をアンインストールしてください。

※ 本システムをダウンロードした場合は、予め圧縮ファイルを解凍(展開)してください。

※ Archicad を終了し、コードメータを外した状態でセットアップを実行してください。

2.1. 本システムのインストール

1) CD-ROM 又は解凍フォルダの「Mac」フォルダ内の、「求積ツール for ARCHICAD25.pkg」を実行します。

※エラーメッセージが表示される場合、「7.1.セットアップが実行できない場合」を参照して下さい。

2) インストーラーが起動します。

3) 「はじめに」画面より、「続ける」を選択します。



4) 「インストール先」画面が表示された場合、インストールするディスクを選択し、「続ける」を選択します。

※再セットアップ等の場合は省略される場合があります。

5) 「インストールの種類」画面より、設定内容を確認し、「インストール」を選択します。




※ 本システムは、「Finder＞アプリケーション＞GRAPHISOFT＞ARCHICAD25」フォルダの所定のフォルダにインストールされます。

※ Archicad solo を利用する場合等で、上記フォルダ以外に Archicad がインストールされている場合、セットアップ完了後に別途設定を行う必要があります。「7.4. Archicad が「ARCHICAD25」フォルダ以外にインストールされている場合」を参照して下さい。

6) 本システムのインストールが開始します。

7) インストール完了後、「概要」画面より、「閉じる」を選択します。



2.2. コードメータドライバのインストール

※ Mac にコードメータドライバをインストールします。

※ Mac にコードメータドライバが既にインストールされている場合、セットアップは不要です。

※ コードメータのバージョンの表示は本システムリリース時のものです。実際とは異なる場合があります。

1) CD-ROM 又は解凍フォルダの「Mac」フォルダ内の、「Cminstall.pkg」を実行します。

2) インストーラーが起動します。

3) 「はじめに」画面より、「続ける」を選択します。



4) 「大切な情報」画面より、「続ける」を選択します。



5) 「使用許諾契約」画面より、内容を確認の上、「続ける」を選択します。



6) 「同意する」を選択します。



7) 「インストールの種類」画面より、インストールするディスクを選択し、「続ける」を選択します。


※ 再セットアップ等の場合は省略される場合があります。

8) 「インストールの種類」画面より、「インストール」を選択します。



9) コードメータドライバのインストールが開始します。

10) インストール完了後、「概要」画面より、「閉じる」を選択します。



3. ネットワーク版 サーバーの設定

サーバーの Mac に本システムのライセンス管理プログラムをセットアップします。

コードメータドライバのインストールと設定を行います。

※ WindowsPC または Windows サーバーをサーバーとする場合は、Windows 版セットアップマニュアルを参照して下さい。

3.1. コードメータドライバのインストール

※ サーバーの Mac にコードメータドライバをインストールします。


※ サーバーの Mac からコードメータを外した状態でインストールを行います。

1) 「2.2. コードメータドライバのインストール」の手順 1)～10)を、サーバーの Mac で行います。


3.2. コードメータの設定

※ サーバーの Mac にコードメータを装着し設定を行います。

- 1) インターネットブラウザを起動します。
- 2) アドレス欄に「http://localhost:22352/」と入力します。
- 3) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。



- 4) 「設定＞サーバー＞サーバアクセス」を選択します。




5) 「ネットワークサーバー」欄より、「可」にチェックを入れ、「適用」を選択します。



6) コードメータが更新され、サーバー上のライセンスを検索します。


7) 検索が完了すると、完了メッセージが表示されます。




8) 「CodeMeter Web アドミン」ページを終了します。

4. 本システムの起動

1) Archicad を起動し、Archicad オプションメニューより、「求積ツール パレットを開く」を選択します。



2) 本システムのメインパレットが起動します。



※ 本システムの操作については、リファレンスマニュアルを参照してください。

5. アップデートとアンインストール

本システムの修正版等によるアップデートや、アンインストールする場合に行います。

※ Archicad を終了した状態で実行してください。

5.1. アップデート


本システムのセットアップを再度行います。

5.2. アンインストール

アプリケーション及びドキュメントを削除します。


5.2.1. アプリケーションの削除

- 1) Finder より、「アプリケーション」を選択します。
- 2) GRAPHISOFT > ARCHICAD25 > Add-Ons > EPCOT Software フォルダを開きます。
- 3) 「求積ツール」フォルダを削除します。



5.2.2. ドキュメントの削除

- 1) Finder より、「アプリケーション」を選択します。
- 2) GRAPHISOFT>ARCHICAD25>Documentation フォルダを開きます。
- 3) 「求積ツールリファレンスマニュアル.pdf」を削除します。



6. マニュアル

6.1. PDF マニュアル

CD-ROM 及び解凍フォルダに各種 PDF マニュアルがあります。

Archicad ヘルプメニュー/ドキュメントにリファレンスマニュアルが登録されています。

7. FAQ

7.1. セットアップが実行できない場合

7.1.1. エラーメッセージ「開発元が未確認のため開けません」が表示される



1) Apple アイコンより、「システム環境設定」を選択します。

2) 「セキュリティとプライバシー」を選択します。


3) 「このまま開く」を選択します。




7.2. ネットワーク版でクライアント PC からコードメータを認識しない

通常の利用環境でアクセスしていない IP アドレスのサーバーにコードメータを装着している場合、クライアントの Mac 毎に下記の設定を行わなければならない場合があります。


- 1) インターネットブラウザを起動します。
- 2) アドレス欄に「http://localhost:22352/」と入力します。
- 3) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。




- 4) 「設定＞基本＞サーバー検索リスト」を選択します。



5) 「+新しいサーバーの追加」を選択します。



6) コードメータを装着しているサーバーの IP アドレスを入力し、「追加」を選択します。



7) 「サーバー検索リスト」に入力した IP アドレスが表示されていることを確認し、「適用」を選択します。




8) 「CodeMeter Web アドミン」ページを終了します。


7.3. サーバー上のコードメータライセンスを確認する

本システムが起動しない時、クライアント PC でコードメータライセンスを確認します。

- 1) インターネットブラウザを起動します。
- 2) アドレス欄に「http://localhost:22352/」と入力します。
- 3) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。



- 4) 「CodeMeter Web アドミン」ページ画面左下の「現在のサーバー」を選択します。



5) サーバーを指定し、「適用」を選択します。



※ サーバーを指定し、「適用」を選択してもサーバーに接続できない場合は、「IP アドレスを使用」にチェックを入れて「適用」を選択して下さい。


6) ダッシュボードの表示が指定したサーバーの情報に切り替わります。



7) 「ライセンスモニタリング > 全てのモニタリング > セッション」を選択します。



8) 利用可能なライセンスが表示されます。



9) 「CodeMeter Web アドミン」ページを終了します。


7.4. Archicad が「ARCHICAD25」フォルダ以外にインストールされている場合

Archicad オプションメニューから「求積ツール パレットを開く」が選択できない場合、アドオンマネージャより手動で本システムを追加します。

- 1) Archicad オプションメニューより、「アドオンマネージャ」を選択します。



- 2) 「アドオンマネージャ」ダイアログが開きます。
- 3) 「使用可能なアドオンのリストを編集」プルダウンを表示します。
- 4) 「追加」を選択します。



- 5) 「アドオンファイルを検索」ダイアログが開きます。

- 6) ファイルの場所として、
「アプリケーション¥GRAPHISOFT¥ARCHICAD25¥Add-Ons¥EPCOT Software¥求積ツール」
を選択します。
- 7) 「ArchiCADQuadrature25.apx」を選択します。
- 8) 「OK」を選択します。
- 9) アドオンマネージャで「OK」を選択し、アドオンの追加を確定します。
- 10) Archicad オプションメニューより、「求積ツール パレットを開く」を選択します。

8. サポートについて

本システムの操作等に関して、「メール」または「FAX」によるサポートサービスをご利用することができます。

サポート専用メール: support@epcot.co.jp

サポートファックス: 03-5723-6455

※ お問い合わせの際は、ソフトウェア登録証に記載の保守契約番号を明記して下さい。

本書およびこのプログラムは、著作権上、弊社に無断で使用、複製することはできません。

このプログラムは、使用する本人がバックアップの為にコピーする場合を除き、コピーすることを禁じます。

本書およびこのプログラムの運用上のトラブルについては、責任を負いかねます。

本書およびこのプログラムの内容は、予告なしに変更することがあります。

求積ツール for ARCHICAD Mac 版セットアップマニュアル

2022 年 2 月 初版

製作・発行

生活産業研究所株式会社

〒153-0043 東京都目黒区東山 1-6-7 フォーラム中目黒
